

AIX 5L 버전 5.2



운영 시스템 설치: 시작하기

AIX 5L 버전 5.2



운영 시스템 설치: 시작하기

주!

이 책의 정보를 사용하기 전에, 11 페이지의 『주의사항』을 읽으십시오.

초판(2002년 10월)

이 개정판은 새 개정판에 별도로 명시하지 않는 한, AIX 5L 버전 5.2 및 이 제품의 모든 후속 릴리스에 적용됩니다.

IBM 한글 지원에 관한 설문 양식이 이 책 맨 뒤에 첨부되어 있습니다. 양식이 없으면 다음 주소로 의견을 보내주십시오.
135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩
한국 아이.비.엠 주식회사
고객만족센터

전자 우편으로 의견을 보내시려면, ibmspoe@kr.ibm.com의 상용 인터넷 주소를 사용하십시오. 귀하가 제공한 정보는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 사용됩니다.

Copyright (c) 1993, 1994 Hewlett-Packard Company

Copyright (c) 1993, 1994 International Business Machines Corp.

Copyright (c) 1993, 1994 Sun Microsystems, Inc.

Copyright (c) 1993, 1994 Novell, Inc.

All rights reserved.

이 제품 및 관련 문서는 라이센스에 의해 보호되며, 사용, 복사, 분배 및 분석을 제한하는 라이센스 하에서 분배됩니다. 이 제품 및 관련 문서의 모든 내용은 사전 서면 허가 없이 어떤 수단이나 어떤 형태로든지 복제될 수 없습니다.

제한 권한 내용: 미국 정부에 의한 사용, 복제 또는 발표는 DFARS 252.227-7013 (c)(1)(ii) 및 FAR 52.227-19에 제시된 제한사항을 준수합니다.

이 문서는 선언적 또는 함축적인 어떤 종류의 보증 없이 "현상태대로" 제공되며, 이에는 특정 목적을 위한 비침해성, 수요성 또는 적합성의 함축적 보증이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다.

이 문서에는 기술적 부정확함이나 기술상 오류가 포함될 수 있습니다. 이 문서의 정보는 주기적으로 변경되며, 변경 내용은 문서의 새 개정판에 적용됩니다. HEWLETT-PACKARD COMPANY, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP., SUN MICROSYSTEMS, INC. 및 UNIX SYSTEMS LABORATORIES, INC.는 별도로 공지하지 않고 언제든지 이 문서에서 기술한 제품이나 프로그램에 대해 개선 및 변경을 수행할 수 있습니다.

목차

이 책의 정보	v
이 책의 사용자	v
강조표시	v
AIX에서 대소문자 구별	v
ISO 9000	v
관련 서적	v
 제 1 장 기본 운영 시스템 설치 소개	1
전자 라이센스 계약서	1
 제 2 장 새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치	3
1단계. 시스템 준비	3
2단계. AIX 제품 CD로 부트	3
3단계. 설치 설정값 설정 및 검증	4
4단계. 설치 후 시스템 구성설정	6
 제 3 장 이주 설치	7
1단계. 시스템 준비	7
2단계. AIX 제품 CD로 부트	8
3단계. 이주 설치 설정값 검증 및 설치 시작	9
4단계. 설치 후 시스템 구성설정 점검	9
 부록. 주의사항	11
상표	12

0 | 책의 정보

AIX 5L 버전 5.2 운영 시스템 설치: 시작하기 안내서는 CD-ROM 장치를 사용하여 독립형 시스템에서 AIX 운영 시스템의 설치 및 구성 방법 정보를 시스템 관리자에게 제공합니다. 이 책에 설명된 두 가지 방법은 새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치 방법과 아주 설치 방법입니다. 이 책은 또한 운영 시스템과 함께 제공되는 문서 CD에서 사용 가능합니다.

AIX 설치에 관한 개념 및 [타스크](#)의 전체 정보는 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*를 참조하십시오.

0 | 책의 사용자

이 책은 시스템 관리자에게 CD-ROM을 사용하여 AIX 설치 수행에 관한 정보를 제공합니다. 이 책에 설명된 두 가지 방법은 새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치 방법과 아주 설치 방법입니다.

강조표시

다음과 같은 강조표시 규약이 이 책에서 사용됩니다.

굵은체

명령, 플래그, 키워드, 파일, 디렉토리 및 시스템에 이름이 사전 정의된 기타 항목을 식별합니다.

또한 사용자가 선택하는 버튼, 레이블 및 아이콘과 같은 그래픽 오브젝트를 식별합니다.

이탤릭체

사용자가 제공하는 실제 이름 또는 값의 매개변수를 식별합니다.

모노스페이스체

특정 데이터 값의 예, 화면에 표시된 것과 유사한 텍스트의 예, 사용자가 [프로그램](#)으로서 작성하는 것과 유사한 일부 프로그램 코드의 예, 시스템 메시지 또는 사용자가 실제로 입력해야 하는 정보 등을 식별합니다.

AIX에서 대소문자 구별

AIX 운영 시스템에서는 대소문자를 구분합니다. 즉, 대문자와 소문자를 구별합니다. 예를 들어 파일을 나열하면서 **ls** 명령을 사용할 수 있습니다. **LS**를 입력하면 시스템은 이 명령을 "찾을 수 없음"이라고 응답합니다. 이 와 같이 **FILEA**, **FiLea**, 및 **filea**는 이 파일들이 동일한 디렉토리에 있더라도 세 개의 다른 파일입니다. 원하지 않은 조치가 수행되지 않도록 하려면, 정확한 문자를 사용하는지 항상 확인하십시오.

ISO 9000

ISO 9000 등록 품질 시스템이 이 제품의 개발과 제조에 사용되었습니다.

관련 서적

다음의 서적은 관리자가 AIX 환경을 관리하는 데 도움을 줍니다.

- *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*
- *AIX 5L 버전 5.2 보안 안내서*
- *AIX 5L Version 5.2 System Management Concepts: Operating System and Devices*

- *AIX 5L Version 5.2 System Management Guide: Operating System and Devices*
- *AIX 5L Version 5.2 System Management Guide: Communications and Networks*
- *AIX 5L Version 5.2 General Programming Concepts: Writing and Debugging Programs*
- *AIX 5L Version 5.2 Communications Programming Concepts*
- *AIX 5L 버전 5.2 성능 관리 안내서*
- *Performance Toolbox Version 2 and 3 for AIX: Guide and Reference*
- *AIX 5L 버전 5.2 명령 참조서*
- *AIX 5L Version 5.2 Files Reference*
- *AIX 5L Version 5.2 Glossary*
- *Common Desktop Environment 1.0: Advanced User's and System Administrator's Guide*
- *AIX 5L 버전 5.2 시스템 사용자 안내서: 운영 시스템 및 장치*
- *AIX 5L 버전 5.2 시스템 사용자 안내서: 통신 및 네트워크*

제 1 장 기본 운영 시스템 설치 소개

이 안내서는 AIX 5.2 BOS 설치를 완료하기 위해 필요한 단계의 개요를 제공합니다.

BOS 설치 프로그램은 먼저 **BOS** 런타임 이미지를 복원하고 그래픽 또는 ASCII 시스템에서 설치하는지의 여부에 따라 적절한 파일 세트를 설치합니다. 설치 프로그램은 선택한 언어와 설치된 기계의 하드웨어 구성에 따라 자동으로 필요한 메시지 파일 세트 및 장치 파일 세트를 설치합니다.

AIX 설치를 위해 다음의 방법을 사용할 수 있습니다.

새로운 설치나 겹쳐쓰기

이 방법은 AIX 5.2를 새 기계에 설치하거나 사용자 시스템에 있는 BOS 버전을 겹쳐씁니다.

이주 이 방법은 AIX 4.2 또는 BOS의 이후 버전에서 AIX 5.2로 업그레이드합니다. 이주 설치는 루트 볼륨 그룹, 논리적 볼륨 및 시스템 구성 파일을 포함한 대부분의 파일 시스템을 보존합니다. 이 방법은 **/tmp** 파일 시스템을 겹쳐씁니다.

보존 이 방법은 BOS의 이전 버전을 대체하지만 루트 볼륨 그룹, 사용자 작성 논리적 볼륨 및 **/home** 파일 시스템은 유지합니다. **/usr**, **/var**, **/tmp** 및 / (루트) 파일 시스템은 겹쳐씁니다. 제품(응용프로그램) 파일 및 구성설정 데이터는 손실됩니다. 보존 설치에 관한 정보는 *AIX 5L* 버전 5.2 설치 안내 및 참조서를 참조하십시오.

아래의 테이블은 새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치 및 이주 방법 간의 설치 단계 차이를 표시합니다.

표 1. AIX BOS 설치 방법

설치 단계	새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치	이주
rootvg 작성	예	아니오
/, /usr, /var 파일 시스템 작성	예	아니오
/home 파일 시스템 작성	예	아니오
구성설정 저장	아니오	예
BOS 복원	예	예
추가 파일 세트 설치	예	예
구성설정 복원	아니오	예

전자 라이센스 계약서

AIX 5.2는 소프트웨어 라이센스 계약서를 제공하며 전자적으로 열람 가능합니다. 제품이 전자 라이센스 계약을 가지는 경우, 소프트웨어 설치를 계속하기 전에 승인해야 합니다. BOS를 처음 설치할 때, 시스템이 구성설정 보조 프로그램(그래픽 콘솔) 또는 설치 보조 프로그램(ASCII 콘솔)의 파트로 사용 가능하기 전에 설치를 한 후 라이센스 계약 대화상자에서 라이센스 계약을 보고 승인할 수 있습니다.

BOS(Base Operating System)는 라이센스 계약을 갖지만, 모든 소프트웨어 패키지가 라이센스 계약을 갖지는 않습니다. BOS 설치를 위한 라이센스 계약에 동의하면, BOS와 함께 자동으로 설치되는 모든 소프트웨어

에 대한 모든 라이센스 계약도 승인합니다. GNOME이나 KDE 데스크톱과 같은 일부 소프트웨어는 BOS 설치 중에 선택적으로 설치할 수 있으며, 해당 소프트웨어에 대해 적절한 라이센스 부여 정보가 별도로 표시됩니다.

라이센스 사용에 관한 자세한 내용은 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*를 참조하십시오.

제 2 장 새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치

AIX 5.2의 새로운 설치나 겹쳐쓰기로 설치하려면 다음 단계를 사용하십시오.

- 『1단계. 시스템 준비』
- 『2단계. AIX 제품 CD로 부트』
- 4 페이지의 『3단계. 설치 설정값 설정 및 검증』
- 6 페이지의 『4단계. 설치 후 시스템 구성설정』

새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치에 관한 자세한 정보는 *AIX 5L* 버전 5.2 설치 안내 및 참조서의 기본 운영 시스템 설치 절을 참조하십시오.

AIX의 네트워크 설치를 수행 중인 경우, *AIX 5L* 버전 5.2 설치 안내 및 참조서의 NIM(Network Installation Management) 절을 참조하십시오.

1단계. 시스템 준비

- 사용 가능한 충분한 디스크 공간 및 메모리가 있어야 합니다. AIX 5.2는 128MB의 메모리와 2.2GB의 디스크 공간이 필요합니다. 추가적인 릴리스 정보는 *AIX 5L* 릴리스 정보를 참조하십시오.
- 하드웨어 설치가 모든 외부 장치를 포함하여 완전히 설치되어 있는지 확인하십시오. 설치 지시사항은 시스템 장치와 함께 제공되는 문서를 참조하십시오.
- 시스템이 현재 설치되어 있고, AIX의 기준 버전에 설치하는 경우, 시스템 소프트웨어 및 데이터의 백업 복사를 작성하십시오. 시스템 백업의 작성 방법에 대해서는 *AIX 5L* 버전 5.2 설치 안내 및 참조서의 시스템 백업 작성 절을 참조하십시오.
- 사용자 시스템이 다른 시스템과 통신하여 다른 시스템 자원을 액세스해야 하는 경우, 설치를 진행하기 전에 다음 정보가 있는지 확인하십시오.

표 2. 네트워크 구성설정 정보 작업 지시서

네트워크 인터페이스 어댑터	인터페이스가 어댑터에 작성되었습니다.
호스트 이름	
IP 주소	_____
네트워크 마스크	_____
이름 서버	_____
도메인 이름	
게이트웨이	_____

2단계. AIX 제품 CD로 부트

- AIX* 볼륨 1 CD를 CD-ROM 장치에 삽입하십시오.

2. 시스템에 장착된 모든 외부 장치(예: CD-ROM 장치, 테이프 드라이브, DVD 드라이브 및 터미널)이 켜져 있는지 확인하십시오. AIX를 설치할 CD-ROM 드라이브만 설치 미디어를 갖고 있어야 합니다.
 3. 시스템 전원을 켜십시오.
 4. 시스템 발신음이 두 번 들리면, 키보드의 F5 키(ASCII 터미널에서는 5)를 누르십시오. 그래픽 표시장치가 있는 경우, 발신음이 날 때 화면에 키보드 아이콘이 나타납니다. ASCII 터미널인 경우(또한 tty 터미널을 호출), 발신음이 날 때 keyboard라는 단어가 나타납니다. 이제 설치 미디어로부터 시스템이 부트합니다.
- 주:** F5 키(또는 ASCII 터미널에서는 5)로 시스템이 부트되지 않으면 AIX 제품 CD로 시스템을 부트하는 방법을 하드웨어 문서에서 참조하십시오.
5. F1(또는 ASCII 터미널에서는 1)을 눌러 시스템 콘솔을 선택하고 Enter 키를 누르십시오. 표시장치 또는 터미널이 두 개 이상인 경우, 그 중 하나를 콘솔로 선택하려면 다음 지시사항을 따르십시오.
 6. **Choice** 프롬프트에서 해당 번호를 입력하여 BOS 설치용 언어를 선택하십시오. Enter 키를 눌러 Welcome to Base Operating System Installation and Maintenance 화면을 여십시오.
 7. **2 Change>Show Installation Settings and Install**를 선택하기 위해 **Choice**에서 2를 입력하고 Enter 키를 누르십시오.

```
Welcome to Base Operating System
Installation and Maintenance
```

Type the number of your choice and press Enter. Choice is indicated by >>>.

```
1 Start Install Now with Default Settings
>>> 2 Change>Show Installation Settings and Install
3 Start Maintenance Mode for System Recovery
```

```
88 Help ?
99 Previous Menu
>>> Choice [1]: 2
```

3단계. 설치 설정값 설정 및 검증

1. Installation and Settings 화면에서 설치 방법(새로운 설치나 겹쳐쓰기), 설치할 디스크, 1차 언어 환경 설정값 및 설치 옵션을 검사하여 설치 설정값이 올바른지 검증하십시오.
선택한 옵션이 요약이 표시됩니다. 선택사항을 확인하고 BOS 설치를 시작하기 위해 Enter 키를 누르십시오. 설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다. 6 페이지의 『4단계. 설치 후 시스템 구성설정』으로 이동하십시오.
그렇지 않으면, 하위 2단계로 이동하십시오.
2. 설치 방법과 설치할 디스크를 포함하는 **System Settings**를 변경하려면, **Choice** 필드에 1을 입력하고 Enter 키를 누르십시오.

Installation and Settings

Either type 0 and press Enter to install with current settings, or type the number of the setting you want to change and press Enter.

1 System Settings:

Method of Installation.....New and Complete Overwrite
Disk Where You Want to Install.....hdisk0

>>> Choice [0]: 1

3. **Choice** 필드에서 New and Complete Overwrite에 대해 1을 입력하고 Enter를 누르십시오. 그러면 Change Disk(s) Where You Want to Install 화면이 표시됩니다.

Change Disk(s) Where You Want to Install

Type one or more numbers for the disk(s) to be used for installation and press Enter. To cancel a choice, type the corresponding number and Press Enter.

At least one bootable disk must be selected. The current choice is indicated by >>>.

	Name	Location	Code	Size(MB)	VG	Status	Bootable
1	hdisk0	04-B0-00-2,0		4296	none		Yes
2	hdisk1	04-B0-00-5,0		4296	none		Yes
3	hdisk2	04-B0-00-6,0		12288	none		Yes

>>> 0 Continue with choices indicated above

66 Disks not known to Base Operating System Installation
77 Display More Disk Information
88 Help ?
99 Previous Menu

>>> Choice [0]:

4. 하드 디스크에 대응하는 번호를 입력하여 설치할 디스크를 선택하고 Enter를 누르십시오. 지금 선택되는 디스크는 >>>로 표시됩니다. AIX 루트 볼륨 그룹의 부분으로 설치할 각 디스크에 대해 이 작업을 수행하십시오. 대상 디스크를 선택하지 않으려면 다시 번호를 입력하고 Enter를 누르십시오.
5. **Choice** 필드에서 0을 입력하여 디스크 선택을 완료하고 Enter를 누르십시오. Installation and Settings 화면은 설치 방법으로 **New and Complete Overwrite**와 함께 사용자가 선택한 디스크를 표시합니다.
6. **Primary Language Environment Settings**를 변경하려면 **Choice** 필드에서 2를 입력하고 Enter를 누르십시오. 선택한 값에 대해 문화적 규칙, 언어 및 키보드에 해당하는 번호를 입력하고 Enter를 누르십시오.
7. **More Options**를 변경하려면, **Choice** 필드에서 3을 입력하십시오. AIX 5.2에서 사용 가능한 설치 옵션 중에서 다음을 변경할 수 있습니다.
 - 데스크탑 응용프로그램 변경
 - Trusted Computing Base 옵션의 사용 여부 설정
 - CAPP(Controlled Access Protection Profile) 및 EAL4+(Evaluation Assurance Level) 옵션 사용 여부 설정
 - 64비트 커널 사용

- 확장 저널 파일 시스템(JFS2) 사용
- 그래픽 소프트웨어 설치
- 문서 서비스 소프트웨어 설치

AIX 5.2에서 사용 가능한 설치 옵션에 관한 자세한 정보는 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서의 고급 옵션 절*을 참조하십시오.

8. Overwrite Installation Summary 화면에서 선택사항이 올바른지 점검하십시오.

Overwrite Installation Summary

```
Disks: hdisk0
Cultural Convention: en_US
Language: en_US
Keyboard: en_US
64 Bit Kernel Enabled: No
JFS2 File Systems Created: No
Desktop: CDE
Enable System Backups to install any system: Yes
```

Optional Software being installed:

```
>>> 1 Continue with Install
     88 Help ?
     99 Previous Menu
```

>>> Choice [1]:

9. BOS 설치를 시작하려면 Enter를 누르십시오. 설치가 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

4단계. 설치 후 시스템 구성설정

1. 그래픽 표시장치가 있는 시스템에서는 새로운 설치나 겹쳐쓰기 설치 후에 구성설정 보조 프로그램이 열립니다. ASCII 표시장치가 있는 시스템에서는 새로운 설치나 겹쳐쓰기로 설치 후에 설치 보조 프로그램이 열립니다.
2. 운영 시스템에 대한 전자 라이센스를 승인하려면 **Accept Licenses** 옵션을 선택하십시오.
3. 날짜와 시간을 설정하고 관리자(루트 사용자)용 암호를 설정한 다음 네트워크 통신(TCP/IP)을 구성하십시오.
이 때, 다른 옵션을 사용하십시오. 명령행에서 **configassist** 또는 **smitty assist**를 입력하여 구성설정 보조 프로그램 또는 설치 보조 프로그램으로 돌아갈 수 있습니다.
4. 구성설정 보조 프로그램 종료를 선택하고 다음을 선택하십시오. 또는 설치 보조 프로그램을 종료하려면 F10(또는 **ESC+0**)을 누르십시오.
5. 구성설정 보조 프로그램의 경우, 지금 종료 및 **AIX** 재시작시 구성설정 보조 프로그램 시작 안함을 선택하고 종료를 선택하십시오.

이 때, 새로운 설치나 겹쳐쓰기 BOS 설치가 완료되면 시스템의 초기 구성설정이 완료됩니다.

제 3 장 이주 설치

운영 시스템의 현재 버전을 AIX 5.2로 이주하려면 다음 단계를 사용하십시오.

- 『1단계. 시스템 준비』
- 8 페이지의 『2단계. AIX 제품 CD로 부트』
- 9 페이지의 『3단계. 이주 설치 설정값 검증 및 설치 시작』
- 9 페이지의 『4단계. 설치 후 시스템 구성설정 점검』

이주 설치에 관한 자세한 정보는 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*의 이주 설치 절을 참조하십시오.

AIX의 네트워크 설치를 수행 중인 경우, *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*의 NIM(Network Installation Management) 절을 참조하십시오.

경고: 이 프로시저는 시스템을 종료하고 기본 운영 시스템을 재설치해야 합니다. 운영 시스템을 재설치할 때는 언제든지 데이터나 기능의 손실 가능성에서 작업을 보호하기 위해 시스템 다운시간을 최소한의 영향을 주는 시점으로 스케줄하십시오. 이주 설치를 수행하기 전에 사용자 데이터 및 사용자 조정 응용프로그램이나 볼륨 그룹의 신뢰할 수 있는 백업이 있는지 확인하십시오. 시스템 백업의 작성 방법에 대해서는 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*의 시스템 백업 작성 부분을 참조하십시오.

1단계. 시스템 준비

- 루트 사용자가 **SYSTEM**의 1차 인증 메소드를 갖고 있는지 확인하십시오. 다음 명령을 입력하여 이 조건을 검사할 수 있습니다.

```
# lsuser -a auth1 root
```

필요한 경우, 다음 명령을 입력하여 값을 변경하십시오.

```
# chuser auth1=SYSTEM root
```

- 설치 시작 전에, 시스템을 액세스하는 다른 사용자는 로그오프해야 합니다.
- 사용자 응용프로그램이 AIX 5.2에서 실행되는지 검증하십시오. 또한 사용자 응용프로그램이 AIX 5.2와 2진 호환 가능한지 검사하십시오. 시스템이 응용프로그램 서버인 경우, 라이센스 부여에 문제가 없는지 검증하십시오. 사용자 응용프로그램이 AIX의 어느 레벨에서 지원되고 라이센스가 부여되는지 검증하려면 응용프로그램 문서를 참조하거나 제공자에게 문의하십시오. 또한 다음의 웹 주소에 있는 *AIX 응용프로그램 가용성 안내*를 확인할 수 있습니다.

<http://www-1.ibm.com/servers/aix/products/ibmsw/list/>

- lppchk** 명령을 사용하여 현재 설치되어 있는 모든 소프트웨어가 SWVPD(Software Vital Product Database)에 올바르게 입력되어 있는지 검증하십시오. 모든 파일 세트가 필요한 모든 필수사항을 가지며 완전히 설치되어 있는지 검증하려면 다음을 입력하십시오.

```
# lppchk -v
```

- 하드웨어 마이크로코드가 최신 버전인지 검사하십시오.

6. 외부 장치(예: 테이프 드라이브 또는 CD/DVD-ROM 드라이브)를 포함하여 모든 필요한 하드웨어가 실제로 연결되고 전원이 공급이 되어야 합니다. 자세한 정보는, 시스템과 함께 제공되는 하드웨어 문서를 참조하십시오.
7. 시스템 오류 로그에 있는 항목에서 오류 보고서를 생성하려면 **errpt** 명령을 사용하십시오. 전체 세부사항 보고서를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.

```
# errpt -a
```
8. 사용 가능한 충분한 디스크 공간 및 메모리가 있어야 합니다. AIX 5.2는 128MB의 메모리와 2.2GB의 디스크 공간이 필요합니다. 추가적인 릴리스 정보는 *AIX 5.2 릴리스 정보*를 참조하십시오.
9. 시스템 소프트웨어 및 데이터의 백업 복사를 작성하십시오. 시스템 백업의 작성 방법에 대해서는 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서*의 시스템 백업 작성 절차를 참조하십시오.
10. 장착된 장치의 전원이 켜져 있지 않으면 전원을 켜십시오.

2단계. AIX 제품 CD로 부트

1. *AIX 볼륨 1* CD를 CD-ROM이나 DVD-ROM 장치에 삽입하십시오.
2. 다음 명령을 입력하여 시스템을 재부팅하십시오.

```
# shutdown -r
```
3. 시스템 발신음이 두 번 들리면, 키보드의 F5 키(ASCII 터미널에서는 5)를 누르십시오. 그래픽 표시장치가 있는 경우, 발신음이 날 때 화면에 키보드 아이콘이 나타납니다. ASCII 터미널인 경우(또한 tty 터미널을 호출), 발신음이 날 때 keyboard라는 단어가 나타납니다.

주: F5 키(또는 ASCII 터미널에서는 5)로 시스템이 부트되지 않으면 AIX 제품 CD로 시스템을 부트하는 방법을 하드웨어 문서에서 참조하십시오.

4. F1(또는 ASCII 터미널에서는 1)을 눌러 시스템 콘솔을 선택하고 Enter 키를 누르십시오.
5. **Choice** 프롬프트에서 해당 번호를 입력하여 BOS 설치용 언어를 선택하고 Enter 키를 누르십시오. Welcome to Base Operating System Installation and Maintenance 메뉴가 열립니다.
6. **2 Change>Show Installation Settings and Install**를 선택하기 위해 **Choice** 필드에서 2를 입력하고 Enter를 누르십시오.

Welcome to Base Operating System
Installation and Maintenance

Type the number of your choice and press Enter. Choice is indicated by >>.

1 Start Install Now with Default Settings

2 Change>Show Installation Settings and Install

3 Start Maintenance Mode for System Recovery

88 Help ?

99 Previous Menu

>>> Choice [1]: 2

3단계. 이주 설치 설정값 검증 및 설치 시작

- Method of Installation으로 **Migration**인지 검증하십시오. method of installation이 **Migration**이 아니면, Migration을 선택하십시오. 설치하려는 디스크를 선택하십시오.
 - System Settings:
Method of Installation.....Migration
Disk Where You Want to Install.....hdisk0
- Primary Language Environment Settings (AFTER Install)**을 선택하십시오.
- More Options**를 선택하기 위해 3을 입력하고 Enter 키를 누르십시오. 이주 설치 동안 사용 가능한 옵션에 대한 **Help** 메뉴를 사용하려면 **More Options** 메뉴에서 88을 입력하고 Enter를 누르십시오. AIX 5.2에서 사용 가능한 설치 옵션에 대한 자세한 정보는 *AIX 5L 버전 5.2 설치 안내 및 참조서의 고급 옵션 절*을 참조하십시오.
- Migration Installation Summary 화면에서 선택사항을 검증하고 Enter를 누르십시오.
- Migration Confirmation 메뉴가 표시되면 메뉴의 지시에 따라 시스템 정보를 나열하거나 0을 입력하고 Enter를 눌러 이주를 계속하십시오.

Migration Confirmation

Either type 0 and press Enter to continue the installation, or type the number of your choice and press Enter.

- List the saved Base System configuration files which will not be merged into the system. These files are saved in /tmp/bos.
- List the filesets which will be removed and not replaced.
- List directories which will have all current contents removed.
- Reboot without migrating.

Acceptance of license agreements is required before using system.
You will be prompted to accept after the system reboots.

```
>>> 0 Continue with the migration.  
88 Help ?
```

```
+-----  
WARNING: Selected files, directories, and filesets (installable options)  
from the Base System will be removed. Choose 2 or 3 for more information.
```

```
>>> Choice[0]:
```

이주가 완료된 후, **/tmp/bos** 디렉토리에서 이 정보에 액세스하십시오.

4단계. 설치 후 시스템 구성설정 점검

이주가 완료되면 시스템이 재부팅됩니다. 시스템을 다음과 같이 구성하십시오.

- 그래픽 표시장치가 있는 시스템에서는 이주 설치 후에 구성설정 보조 프로그램이 열립니다. ASCII 표시장치가 있는 시스템에서는 이주 설치 후에 설치 보조 프로그램이 열립니다.

구성설정 보조 프로그램 또는 설치 보조 프로그램에 관한 자세한 정보는 *AIX 5L* 버전 5.2 설치 안내 및 참조서의 운영 시스템의 구성설정 절을 참조하십시오.

2. 운영 시스템에 대한 전자 라이센스를 승인하려면 **Accept Licenses** 옵션을 선택하십시오.

3. 관리자(루트 사용자) 암호와 네트워크 통신(TCP/IP) 정보를 검증하십시오.

이 때, 다른 옵션을 사용하십시오. 명령행에서 **configassist** 또는 **smitty assist**를 입력하여 구성설정 보조 프로그램 또는 설치 보조 프로그램으로 돌아갈 수 있습니다.

4. 구성설정 보조 프로그램 종료를 선택하고 다음을 선택하십시오. 또는 설치 보조 프로그램을 종료하려면 F10(또는 **ESC+0**)을 누르십시오.

5. 구성설정 보조 프로그램의 경우, 지금 종료 및 *AIX* 재시작시 구성설정 보조 프로그램 시작 안함을 선택하고 종료를 선택하십시오.

로그인 프롬프트가 표시되면 루트 사용자로 로그인하여 시스템 관리 태스크를 수행하십시오.

부록. 주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다.

IBM은 다른 국가에서는 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용 할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급하는 것이 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산권을 침해하지 않는 한, 기능상 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 그러나 비 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이센스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이센스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상 품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증없이 이 책을 "현상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시 적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 이 변경사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

(1) 독립적으로 작성된 프로그램 및 기타 프로그램(이 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및 (2) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 정보를 원하는 프로그램 라이센스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-270

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조항 및 조건(예를 들어, 라이센스 자불 등)에 따라 사용할 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이센스 프로그램 및 사용 가능한 모든 라이센스 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이센스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이센스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의 하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku

Tokyo 106, Japan

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

비 IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비 IBM 제품을 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 배상 청구에 대해서는 확신할 수 없습니다. 비 IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

이 정보에서 비 IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

이 정보에는 일간 비즈니스 조작에 사용되는 데이터 및 보고서의 예제가 포함됩니다. 가능한 한 완전한 예제를 보여주기 위해, 예제에는 개인, 회사, 브랜드 및 제품의 이름이 포함됩니다. 이들 이름 모두는 가공의 것이며 실제 비즈니스 엔터프라이즈가 사용하는 이름과 유사한 경우는 전적으로 우연에 의한 것입니다.

상표

다음은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 IBM Corporation의 상표입니다.

AIX

AIX 5L

IBM

기타 회사, 제품 또는 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.

IBM 한글 지원에 관한 설문



FAX : (02) 3787-0123

보내 주시는 의견은 더 나은 고객 지원 체제를 위한 귀중한 자료가 됩니다.
독자 여러분의 좋은 의견을 기다립니다.

책 제목: AIX 5L 버전 5.2

책 번호: SA30-1694-00

운영 시스템 설치: 시작하기

성명		직위/담당업무	
회사명		부서명	
주소			
전화번호		팩스번호	
전자우편 주소			
사용중인 시스템	○ 중대형 서버 ○ UNIX 서버 ○ PC 및 PC 서버		

1. IBM에서 제공하는 한글 책자와 영문 책자 중 어느 것을 더 좋아하십니까? 그 이유는 무엇입니까?

한글 책자

영문 책자

(이유: _____)

2. 본 책자와 해당 소프트웨어에서 사용된 한글 용어에 대한 귀하의 평가 점수는?

수

우

미

양

가

3. 본 책자와 해당 소프트웨어에서 번역 품질에 대한 귀하의 평가 점수는?

수

우

미

양

가

4. 본 책자의 인쇄 상태에 대한 귀하의 평가 점수는?

수

우

미

양

가

5. 한글 소프트웨어 및 책자가 지원되는 분야에 대해 귀하는 어떻게 생각하십니까?

한글 책자를 늘려야 함

현재 수준으로 만족

그다지 필요성을 느끼지 않음

6. IBM은 인쇄물 형식(hardcopy)과 화면 형식(softcopy)의 두 종류로 책자를 제공합니다. 어느 형식을 더 좋아하십니까?

인쇄물 형식(hardcopy)

화면 형식(softcopy)

둘 다

※ IBM 한글 지원 서비스에 대해 기타 제안사항이 있으시면 적어주십시오.

◎ 설문에 답해 주셔서 감사합니다.

귀하의 의견은 저희에게 매우 소중한 것이며, 고객 여러분들께 보다 좋은 제품을 제공해 드리기 위해 최선을 다하겠습니다.

IBM

Printed in U.S.A.

SA30-1694-00

